



# 출입경비시스템 K-CARD앱 자동 활성화 설정방법


1. 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 : 해당실에 페어링 기기가 있는 경우 설정
2. 위치 기반 앱 자동 실행 : 설정 장소 반경 100m 이내 접근시 자동 실행

# 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 설정 방법


1. 휴대폰에서 “단축어” 검색 및 실행
2. “자동화” 선택



# 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 설정 방법





2





1. “새로운 자동화” 선택
2. “Bluetooth” 선택

# 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “블루투스 연결될 때” 체크
2. “즉시 실행” 체크
3. 기기 칸의 “선택” 선택
4. 나의 기기 목록에서 해당 실의 블루투스 페어링이 가능한 기기를 선택  
(임의로 ‘시우의 AirPods’로 진행)
5. 우측 상단의 “완료” 선택
6. 우측 상단의 “다음” 선택



## 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. 시작하기 하단 “+”선택

2. “앱 열기” 선택



# 블루투스 페어링 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “앱” 선택
2. 검색 란에 CARD 검색  
(K-CARD앱 선택 후 완료)



# 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법

1



1. 휴대폰에서 “단축어” 검색 및 실행
2. 하단부 “자동화” 선택



# 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “새로운 자동화” 선택
2. “도착” 선택





# 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “위치”칸의 “선택” 선택
2. “앱을 사용하는 동안 허용” 선택

# 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “현재 위치“ 선택
2. 화면을 드래그하여 해당실이 위치한 곳 선택(반경을)
3. 우측 상단의 “완료“ 선택

# 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법

1

LG U+ LTE 오후 10:01 40%

< 뒤로 다음

조건

위치 정릉동 861-5

이 자동화는 이 기기의 위치에 의해 제어됩니다.

임의 시간 ✓

시간 범위

확인 후 실행 ✓

즉시 실행

2

LG U+ LTE 오후 10:01 40%

< 뒤로 다음

조건

위치 정릉동 861-5

이 자동화는 이 기기의 위치에 의해 제어됩니다.

임의 시간 ✓


시간 범위

확인 후 실행

즉시 실행 ✓



1. “즉시 실행“ 선택
2. 우측 상단의 “다음“ 선택

## 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. "+" 선택
2. "앱 열기" 선택

## 위치 기반 앱 자동 실행 설정 방법



1. “앱” 선택
2. 검색란에 CARD 선택  
(K-CARD앱 선택)
3. 완료